

メールソフト設定 メール (Outlook2016版)

■新規設定

Outlook 2016 を起動します。

「アカウントの追加」をクリックします。



「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com


パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。


自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

「POP または IMAP」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。




各設定内容の入力と選択を行います。



名前	お客様のお名前
電子メールアドレス	お客様のメールアドレス
アカウントの種類	POP3
受信メールサーバー	pop.お客様ドメイン名
送信メールサーバー	smtp.お客様ドメイン名
アカウント名	お客様のメールアドレス
パスワード	お客様のメールパスワード
パスワードを保存する	チェックする

を入力し、「詳細設定」をクリックします。

「送信サーバー」タブをクリックします。



「送信サーバー (SMTP)は認証が必要」をチェックし、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択、「OK」ボタンをクリックします。


「詳細設定」タブをクリックします。

The screenshot shows the 'インターネット電子メール設定' (Internet Email Settings) dialog box. The '詳細設定' (Detailed Settings) tab is selected. The '受信サーバー (POP3)(I):' field contains the value '110'. The '送信サーバー (SMTP)(O):' field contains the value '587'. The '使用する暗号化接続の種類(C):' dropdown menu is set to 'なし'. The 'サーバーのタイムアウト(I)' slider is set to '長い 1分'. The '配信' (Delivery) section has the following options checked: 'サーバーにメッセージのコピーを置く(L)', 'サーバーから削除する(R)' (set to 14 days), and '【削除済みアイテム】から削除されたら、サーバーから削除(M)'. The 'OK' button is highlighted with a red box.

受信サーバー(POP3)	110
送信サーバー(SMTP)	587


を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

「テスト アカウント設定」画面が表示されます。



テストが完了したら、「閉じる」ボタンをクリックします。

セットアップの完了です。



「完了」をクリックして、設定を終了します。